



Winter Solace

BRITA Design Martin Storey

GARN Rowan Alpaca Cotton, 72% alpaca, 28% bomull 1 n = 50 g

Väskans mått: 40 x 28 cm.

Garnåtgång: 5 n fg 400.

Stickor: Milward eller Prym 5 mm. Markörer.

Tillbehör: Fodertyg 120 x 55 cm. Vadd 120 x 55 cm. Band 4 cm bred x 80 cm lång.

MASKTÄTHET 16 m x 23 v = 10 x 10 cm slätst på stickor nr 5 mm.

OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till tunnare stickor. Stämmer inte masktätheten, får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

STICKFÖRKLARINGAR

am = avig maska; arb = arbete; avigs, AS = avigsidan; dub öhpt, dubbel

överdragshoptagning = lyft 1 m, sticka 2 rm tills, dra den lyfta m över de ihopstickade m; m = maska; omsl = omslag; rm = rät maska; räts, RS = rätsidan; rätst = rätstickning, räta m alla v; slätst = slätstickning; st = sticka, stickor; tills = tillsammans; 2 rm tills = sticka ihop 2 maskor rätt; v = varv.

VÄSKA

SIDOR (gör 2 st)

Motiv (gör 8 st / sida)

Lägg upp 3 m på stickor nr 5. Sticka motiv enl. följande:

Varv 1 (RS): 3 rm.

Varv 2: 1 rm, 1 am, 1 rm.

Varv 3: öka 1 m i första m, 1 rm, öka 1 m i sista m = 5 m.

Varv 4: öka 1 m i första m, 1 rm, 1 am, 1 rm, öka 1 m i sista m = 7 m.

Varv 5: öka 1 m i första m, 1 am, 3 rm, 1 am, öka 1 m i sista m = 9 m.

Varv 6: 3 rm, 3 am, 3 rm.

Varv 7: 2 rm, 1 am, (1 rm, omsl) 2 ggr, 1 rm, 1 am, 2 rm = 11 m.

Varv 8: 3 rm, 5 am, 3 rm.

Varv 9: 2 rm, 1 am, 2 rm, omsl, 1 rm, omsl, 2 rm, 1 am, 2 rm = 13 m.

Varv 10: 2 rm, öka 1 m i nästa m, 7 am, öka 1 m i nästa m, 2 rm = 15 m.

Varv 11: 2 rm, 2 am, 3 rm, omsl, 1 rm, omsl, 3 rm, 2 am, 2 rm = 17 m.

Varv 12: 4 rm, 9 am, 4 rm.

Varv 13: 2 rm, 2 am, 4 rm, omsl, 1 rm, omsl, 4 rm, 2 am, 2 rm = 19 m.

Varv 14: 3 rm, öka 1 m i nästa m, 11 am, öka 1 m i nästa m, 3 rm = 21 m.

Varv 15: 2 rm, 3 am, 5 rm, omsl, 1 rm, omsl, 5 rm, 3 am, 2 rm = 23 m.

Varv 16: 5 rm, 13 am, 5 rm.

Varv 17: 2 rm, 3 am, 6 rm, omsl, 1 rm, omsl, 6 rm, 3 am, 2 rm = 25 m.

Varv 18: 4 rm, öka 1 m i nästa m, 15 am, öka 1 m i nästa m, 4 rm = 27 m.

Varv 19: 1 rm, öka 1 m i nästa m, 4 am, 7 rm, omsl, 1 rm, omsl, 7 rm, 4 am, öka 1 m i nästa m, 1 rm = 31 m.

Varv 20: 7 rm, 17 am, 7 rm.

Varv 21: 1 rm, 2 rm tills, 4 am, 7 rm, dub öhpt, 7 rm, 4 am, 2 rm tills, 1 rm = 27 m.

Varv 22: 4 rm, 2 rm tills, 15 am, 2 rm tills, 4 rm = 25 m.

Varv 23: 2 rm, 3 am, 6 rm, dub öhpt, 6 rm, 3 am, 2 rm = 23 m.

Varv 24: som varv 16.

Varv 25: 2 rm, 3 am, 5 rm, dub öhpt, 5 rm, 3 am, 2 rm = 21 m.

Varv 26: 3 rm, 2 rm tills, 11 am, 2 rm tills, 3 rm = 19 m.

Varv 27: 2 rm, 2 am, 4 rm, dub öhpt, 4 rm, 2 am, 2 rm = 17 m.

Varv 28: som varv 12.

Varv 29: 2 rm, 2 am, 3 rm, dub öhpt, 3 rm, 2 am, 2 rm = 15 m.

Varv 30: 2 rm, 2 rm tills, 7 am, 2 rm tills, 2 rm = 13 m.

Varv 31: 2 rm, 1 am, 2 rm, dub öhpt, 2 rm, 1 am, 2 rm = 11 m.

Varv 32: som varv 8.

Varv 33: 2 rm, 1 am, 1 rm, dub öhpt, 1 rm, 1 am, 2 rm = 9 m.

Varv 34: som varv 6.

Varv 35: 2 rm, 1 am, dub öhpt, 1 am, 2 rm = 7 m.

Varv 36: 1 rm, 2 rm tills, 1 am, 2 rm tills, 1 rm = 5 m.

Varv 37: 2 rm tills, 1 rm, 2 rm tills = 3 m.

Varv 38: 3 rm tills, tag av garnet och dra igenom sista m.

Spänn ut varje motiv till 10x10 cm och pressa. Använd fotografi som guide, sy fast 4 motiv med varandra, lägg uppläggningsv från alla motiv in mot mitten. Gör likadant med ytterligare 4 motiv och sy därefter ihop dessa 2 st så de bildar en rektangel med 2 motiv på höjden och 4 motiv på bredden. Upprepa lika till väskans andra sida.

Övre kant

Plocka från räts med stickor nr 5 upp 76 m jämnt fördelat utmed en långsida av 4 motiv.

Sticka rätst i 58 v. Avmaska från avigs. Upprepa lika på väskans andra sida.

KIL

Lägg upp 15 m på stickor nr 5. Sticka rätst till kilen passar längs kortsida, från överkant till väskans botten, sätt markörer i var sida = väskans hörn. Fortsätt sticka rätst för väskans botten till kilen når väskans andra kortsida, sätt markörer i var sida = väskans hörn, sticka slutligen den andra kortsidan upp till väskans överkant. Avmaska från avigs.

HANDTAG (gör 2 st)

Lägg upp 17 m på stickor nr 5.

Varv 1 (RS): 4 rm, lyft 1 m (viklinje), 7 rm, lyft 1 m (viklinje), 4 rm.

Varv 2: aviga m.

Upprepa dessa 2 v till handtaget mäter 36 cm. Avmaska från räts.

MONTERING

Pressa delarna lätt på avigs med en fuktig duk emellan. Klipp ut foder och vadd i samma mått som väskans sidor och kil + sömsmån. Vadden läggs mot fodrets avigs och hanteras som ett lager. Sy därefter ihop den stickade väskan. Sy fast kilen längs kortsidor och botten på väskan, passa in markeringar i varje hörn. Vik in väskans övre kant 8 cm mot insidan så att avmaskningsv möter uppläggningsv, sy fast runt om. Vik handtagen längs var viklinje och sy ihop längs med kanten så att sömmen kommer i mitten av handtaget. Klipp ut 2 band (petersham) lika långa som handtag och trä igenom var handtag, fäst till i var ände. Sy fast handtag på insidan av väskans övre kant, ca 10 cm isär. Sy ihop fodret lika som väskan. Sätt i det i väskan. Vik ner fodrets överkant mot insidan och sy fast det längs väskans överkant med smygstygn.

FRIDA Design Martin Storey

GARN Rowan Alpaca Cotton, 72% alpaca, 28% bomull 1 n = 50 g

Halsdukens mått: 14 x 252 cm exkl. fransar.

Garnåtgång: 6 n fg 400.

Stickor: Milward eller Prym 4½ och 5 mm. Flätsticka.

MASKTÄTHET 16 m x 23 v = 10 x 10 cm slätst på stickor nr 5 mm.

OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till tunnare stickor. Stämmer inte masktätheten, får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

STICKFÖRKLARINGAR

am = avig maska; **avigs, AS** = avigsidan; **dub öhpt**, dubbel överdragshoptagning = lyft 1 m, sticka 2 rm tills, dra den lyfta m över de ihopstickade m; **m** = maska; **rm** = rät maska; **räts, RS** = rätsidan; **rätst** = rätstickning, rätta m alla v; **st** = sticka, stickor; **v** = varv.

F24H (Fläta 24 m hö) = Sätt 12 m på flätst bakom arb, st 12 rm, st därefter 12 rm från flätst.

F24V (Fläta 24 m vä) = Sätt 12 m på flätst framför arb, st 12 rm, st därefter 12 rm från flätst.

HALSDUK

Lägg upp 28 m på stickor nr 4½. Sticka rätst i 3 v (1:a v = arb räts).

Varv 4 (AS): 2 rm, öka 1 m, (1 rm, öka 1 m) 23 ggr, 3 rm = 52 m.

Byt till stickor nr 5. Fortsätt i mönster enl. följande:

Varv 1 (RS): 2 am, 48 rm, 2 am.

Varv 2: 2 rm, 48 am, 2 rm.

Varv 3: 2 am, F24H, F24V, 2 am.

Varv 4: 2 rm, 48 am, 2 rm.

Varv 5-24: som varv 1 och 2, 10 ggr.

Dessa 24 v bildar mönstret. Fortsätt i mönster till halsduken mäter 250 cm, avsluta med 1 v från räts. Byt till stickor nr 4½.

Nästa v (AS): 2 rm, (2 rm tills) 24 ggr, 2 rm = 28 m.

Sticka 3 v rätst och avmaska därefter från avigs.

MONTERING

Lägg halsduken mellan fuktiga dukar och låt torka. Klipp 25 cm långa trådar. Knyt fast 11 fransar längs var sida med 2 trådar i varje.

TVÄTTRÅD

Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt, torkas liggande.

För tvättråd, se garnbanderollerna.

Coats Expotex AB

Rowan

Översättning: Marita Rolin

www.coatscrafts.com

Spara garnbanderollerna, det är ditt värdebevis, vid ev. reklamation kontakta din garnbutik.

