



Kappa med muscher

Garn: Cosy, Ombelle, Kidopale

Storlek: S (M) L (XL)

Plaggets mått:

Övervidd: 83 (90) 97 (104) cm

Hel längd: 98 (100) 102 (104) cm

Garnåtgång: 18 (19) 20 (21) n fg 83 (Cosy)

6 (6) 7 (7) n fg 1094 (Ombelle)

3 (3) 3 (3) n fg 304 (Kidopale)

Stickor: Prym eller Pony 6, 7, 8 och 10 mm

Tillbehör: 6 knappar

Masktäthet: 8 m rätstickning på st 10 med 1 tråd Cosy + 1 tråd Ombelle = 10 cm.

11 m rätstickning på st 8 med 1 tråd Cosy + 1 tråd Kidopale = 10 cm.

13 m slätstickning med avigsidan utåt på st 7 med 1 tråd Cosy + 1 tråd Kidopale = 10 cm.

OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till tunnare stickor. Stämmer inte masktätheten, får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

Öka 1 m = Lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 m.

Tips!

Det är alltid en god idé att läsa igenom beskrivningen innan du påbörjar ditt arbete.

Musch: Sticka (1 r, 1 omslag, 1 r, 1 omslag, 1 r, 1 omslag, 1 r) i samma m (= 7 m). Vänd och sticka 7 a.

Vänd och sticka 7 r. Vänd och sticka 7 a. Vänd och sticka 7 r. Drag därefter den 2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e och 7:e m över den 1:a m, (drag 1 m i taget) = 1 m kvar.

OBS! Sticka inte muscher när det är färre än 5 m kvar från sidsömmen.

KAPPA

BAKSTYCKET

Lägg med st 7 och 1 tråd Cosy + 1 tråd Ombelle upp 63 (68) 72 (76) m. Sticka 1 rät v (= avigs). Nästa v stickas rät, och öka samtidigt jämnt fördelat till 79 (85) 89 (95) m (öka enl. ovan efter ca var 4:e m). Byt till st 10 och sticka 1 rät v (= avigs). Fortsätt sticka rätstickning (alla v räta) med muscher enl. diagram (börja 1:a v vid "sidsömmen" på diagrammets högra sida, och sluta vid "sidsömmen" på diagrammets vänstra sida). Då arbetet mäter 7 cm minskas 1 m i var sida. Gör denna minskning med 7 cm mellanrum totalt 8 ggr = 63 (69) 73 (79) m. När arbetet mäter 63 (64) 65 (66) cm (sluta med 1 v från rätsidan), bytes till 1 tråd Cosy + 1 tråd Kidopale och st 7. Sticka slätstickning med avigsidan utåt, samt minska på 1:a v jämnt fördelat till 51 (55) 59 (63) m (= sticka ca var 4:e och 5:e m tillsammans). **OBS!** När slätstickningen med avigsidan utåt mäter 4 cm ökas 1 m i var sida. Gör denna ökning med 4 cm mellanrum totalt 3 ggr = 57 (61) 65 (69) m. Då slätstickningen med avigsidan utåt mäter 16 cm, avmaskas 2,2,1,1 (2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) m i var sida för ärmhål = 45 (47) 51 (53) m. När ärmhålen mäter 18 (19) 20 (21) cm avmaskas 6,7 (7,7) 7,8 (8,8) m i var sida för axlar. **OBS!** Samtidigt med 1:a axelavmaskningen sättes de mittersta 19 (19) 21 (21) m på en tråd för nacken.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg med st 7 och 1 tråd Cosy + 1 tråd Ombelle upp 33 (36) 37 (39) m. Sticka 1 rät v (= avigs). Nästa v stickas rät, och öka samtidigt jämnt fördelat till 42 (45) 47 (50) m (öka lika som på bakstycket). Byt till st 10 och sticka 1 rät v (= avigs). Fortsätt sticka rätstickning (alla v räta) med muscher enl. diagram (sticka inte muscher över de 5 yttersta m i framkanten). Börja 1:a v vid "sidsömmen" på diagrammets högra sida, och sluta vid "vänster framkant". Minska i sidan vid samma mått och lika som bak = 34 (37) 39 (42) m. När arbetet mäter 63 (64) 65 (66) cm (sluta med 1 v från rätsidan), bytes till 1 tråd Cosy + 1 tråd Kidopale och st 7. Sticka slätstickning med avigsidan utåt, samt minska på 1:a v jämnt fördelat till 28 (30) 32 (34) m (= sticka ca var 4:e och 5:e m tillsammans), minska inte över de 5 yttersta m i framkanten, sticka däremot rätstickning (alla v räta) över dessa

5 m = framkant. Gör ökningar i sidan lika som bak = 31 (33) 35 (37) m. Maska av i sidan för ärmhål vid samma mått och lika som bak = 25 (26) 28 (29) m. När ärmhålet mäter 14 (14) 15 (16) cm sättes de yttersta 6 m i framkanten på en tråd. Avmaska därefter 2,2,1,1 (2,2,1,1) 3,2,1,1 (3,2,1,1) m på sidan därom. Då ärmhålet mäter 18 (19) 20 (21) cm avmaskas för axel lika om bak. Markera för knappar utmed vänster framkant. Det ska vara en knapp vid övergången mellan under- och överdel, och en knapp mitt på halskanten (denna stickas sist), samt 4 knappar med jämna mellanrum däremellan.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika som vänster men åt motsatt håll och med knapphål som motsvarar knapparnas placering. Börja 1:a v vid ”höger framkant” och sluta vid ”sidsömmen” på diagrammets vänstra sida. Knapphålen görs mitt för vänster framstyckes knappmarkeringar. Knapphålen görs från rätsidan enl. följande: 1 r, 2 m tills rätt, 1 omslag, sticka v ut.

ÄRMAR

Lägg med st 7 och 1 tråd Cosy + 1 tråd Kidopale upp 35 (37) 39 (41) m. Sticka 1 rät v (= avigs). Nästa v stickas rät, och öka samtidigt jämnt fördelat till 55 (57) 59 (61) m (öka enl. ovan mellan ca varannan m). Byt till st 8 och sticka 1 rät v (= avigs). Fortsätt sticka rätstickning (alla v räta) med muscher enl. diagram. OBS! Markera arbetets mittmaska och räkna ut var diagrammet påbörjas så att det kommer en musch mitt på ärmen! Byt till st 7 när arbetet mäter 23 cm (sluta från rätsidan), och sticka slätstickning med avigsidan utåt, samt minska på 1:a v jämnt fördelat till 41 (43) 45 (47) m (= sticka ca var 4:e och 5:e m tillsammans). När arbetet mäter 45 cm eller önskad längd avmaskas 2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,3 (2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3) 2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3 (2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,3,3) m i var sida för ärmkulle. Maska därefter av resterande 5 (5) 7 (7) m. Sticka den andra ärmen lika.

MONTERING

Sy ihop axlarna. **Halskant:** Plocka upp med st 6 ca 65 (65) 69 (69) m utmed halsringningen (m på trådarna inberäknade). Sticka rätstickning, samt gör ett knapphål rakt över föregående när halskanten mäter 1 cm. Maska av rät ej för fast när halskanten mäter 3 cm. Sy ärm- och sidsömmar. Sy i ärmarna. Sy i knappar.

TVÄTTRÅD

Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt, torkas liggande.
Tvättråd se resp banderoll

Coats Expotex AB

Hp

Design och beskrivning: Lene Holme Samsöe

Översättning: Anne Jonsson

Tel 031-7214500

www.coatscrafts.se

FÅR EJ KOPIERAS!

Spara banderollerna, det är ditt värdebevis, vid ev. reklamation kontakta din garnbutik.

- = rät på rätsidan
- × = rät på avigsidan
- = musch (se beskrivning)

