



HP

Kjol med volanger

Garn: Baby- och strumpgarn. Bomull 8/4. Kidopale. Anchor Artiste Metallic. Schachenmayr Brazilia Lungo.

Storlek: S (M) L

Midjevidd (ej utsträckt): 63 (70) 77 cm

Hel längd: 60 (60) 60 cm

Garnåtgång: 3 (3) 3 n fg 87, Baby- och strumpgarn

1 (1) 1 n vardera av fg 14 och 71, Baby- och strumpgarn

1 (1) 1 n fg 87, Bomull 8/4

1 (1) 1 n vardera av fg. 295, 314 och 378, Kidopale

1 (1) 1 n vardera av fg. 300, 312 och 308, Anchor Artiste Metallic

1 (1) 1 n fg 269, Schachenmayr Brazilia Lungo

Rundstickor: Prym eller Pony 2½, 3 och 4 mm, 60 eller 80 cm, samt flätsticka

Stickor: Prym eller Pony 3 mm

Virknål: Prym eller Pony 3 mm

Tillbehör: 2 m band

Masktäthet: 27 m och 39 v slätstickning med Baby- och strumpgarn på rundst 2 ½ = 10 x 10 cm. **OBS!** Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till tunnare stickor. Stämmer inte masktätheten, får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

Öka 1 m = Lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 m.

Virkförklaringar:

Lm (luftmaska): Gör en ögla X stick ner nålen i öglan och drag igenom garnet. Upprepa från X tills önskat antal m erhållits.

Sm (smygmaska): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m, drag denna m igenom m på nålen.

Fm (fast maska): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag garnet igenom dessa 2 m.

St (stolpe): Gör ett omslag om nålen, stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (3 m på nålen), drag garnet igenom 2 m 2 ggr.

Lmb: luftmaskbåge

Tips!

Det är alltid en god idé att läsa igenom beskrivningen innan du påbörjar ditt arbete.

Flätmönster:

V. 1: *1 a, 2 r*, upprepa från * till *.

V. 2: = V. 1.

V. 3: *1 a, sätt 1 m på en flätst bakom arbetet, 1 r, sticka flätstickans m rät*, upprepa från * till *.

V. 4: = V. 1.

Fläta 2:

V. 1: 1 a, 2 r, 1 a.

V. 2: = V. 1.

V. 3: 1 a, sätt 1 m på en flätst bakom arbetet, 1 r, sticka flätstickans m rät, 1 a.

V. 4: = V. 1.

KJOL

Kjolen påbörjas i midjan och stickas neråt. Volangerna stickas för sig.

Lägg med rundst 2 ½ och Baby- och strumpgarn fg. 71 upp 198 (216) 234 m. Sticka runt på rundst. Sticka 2 v flätmönster enl. ovan. Byt till fg. 87, fortsätt sticka flätmönster, men på 7:e v med fg. 87 görs hål för bandet i midjan, hålen görs över var tredje fläta och genom att avmaska flätans 2 m. På nästa v läggs 2 nya m upp över de förut avnaskade. Sticka totalt ca 6 cm flätmönster med fg. 87. Se till att flätmönstret slutar med V. 2. På

nästa v indelas maskorna enl. följande: *21 (23) 25 r, Fläta 2, 21 (23) 25 r, 10 m flätmönster, 33 (38) 43 r, 10 m flätmönster*, upprepa från * till *. Fortsätt med denna indelning av maskorna och gör ökning var 8:e v totalt 6 ggr och därefter var 16:e v 2 ggr. Ökningarna görs enl. följande: *20 (22) 24 r, öka 1 m, 1 r, Fläta 2, 1 r, öka 1 m, 20 (22) 24 r, 10 m flätmönster, 33 (38) 43 r, 10 m flätmönster*, upprepa från * till * ytterligare 1 gång. **OBS! Samtidigt** ökas 1 m **före** och 1 m **efter** de 10 flätmönstermaskorna var 16:e v totalt 5 ggr = 270 (288) 306 m. Fortsätt därefter med vridningar på flätmönstren som m visar till arbetet mäter 36 (36) 36 cm. Byt till rundst 3 och sticka över alla m enl. följande: 1 v avigt, 16 v rätstickning (alla v räta), 1 v avigt. Byt till fg. 14 och sticka 13 v rätstickning, 1 v avigt, 13 v flätmönster. Byt till fg. 71 och sticka 24 v flätmönster. Sticka 2 v slätstickning och maska därefter av ej för fast.

Volang 1:

Lägg med rundst 4 och Kidopale fg. 314 upp 213 (229) 245 m. Sticka runt på rundst. Sticka 2 räta v. Sticka därefter 1 v enl. följande: *2 r, 1 omslag*, upprepa från * till * = 319 (343) 367 m. Sticka 6 räta v, samt öka 1 (1) 1 m på sista v. Därefter stickas mönster enl. följande:

V. 1: 2 r, * 1 omslag, lyft 1 m, 2 m tills rätt, drag den lyfta m över de hopstickade, 1 omslag, 5 r*, upprepa från * till * och sluta med 3 r.


V. 2: rät.

Upprepa dessa 2 v ytterligare 5 ggr. Sticka därefter 2 räta v. Byt till Anchor Artiste fg. 312, sticka 1 rät v, 1 avigt v. Byt till Brazilia Lungo och maska av ej för fast.

Volang 2:

Lägg med st 3 och Kidopale fg. 378 upp 15 m. Sticka mönster enl. diagram. När arbetet mäter ca 145 (150) 155 cm avmaskas samtliga m, se till att sista v är v. 10.

Diagram



□ = rät på räts, avigt på avigs

▬ = avigt på räts, rät på avigs

○ = omslag

▧ = 2 m tills rätt

▨ = lyft 1 m, 1 r, drag den lyfta m över den stickade

Volang 3:

Lägg med rundst 4 och Kidopale fg. 297 upp 220 (231) 242 m. Sticka runt. Sticka 7 räta v, 1 avigt v. Öka på nästa v enl. följande: *3 r, 1 omslag, (1 r, 1 omslag) sticka parentesen 5 ggr, 3 r*, upprepa från * till * = 340 (357) 374 m. Sticka därefter mönster enl. följande:

V. 1: rät.

V. 2: rät.

V. 3: avigt.

V. 4: *(2 m tills rätt) sticka parentesen 3 ggr, 1 omslag, (1 r, 1 omslag) sticka parentesen 5 ggr, 1 omslag, (2 m tills rätt) sticka parentesen 3 ggr*, upprepa från * till *.

Upprepa dessa 4 v ytterligare 2 ggr.

Sticka 1 rät v. Byt därefter till Anchor Artiste fg. 312 och sticka 1 rät v, 1 avigt v.

Byt åter till Kidopale och sticka 4:e v enl. ovan på mönstret, därefter V. 1 – V. 4 ytterligare 1 gång. Sticka sedan 1 rät v. Byt till Anchor Artiste fg. 308 och sticka 1 rät v, 1 avigt v. Maska därefter av löst i rätstickning.

NEDERKANT

Virka med virknål 3 och Anchor Artiste fg. 300 1 fm i varje m utmed kjolens nederkant (= 1 v). Sluta v med 1 sm i 1:a fm.

V. 2: 1 lm, 1 fm i varje m. Sluta v med 1 sm i 1:a fm.

V. 3: 4 lm, *1 st i nästa m, 1 lm, hoppa över 1 m*, upprepa från * till * och sluta med 1 sm i 3:e lm vid varvets början.

V. 4: Byt till Bomull 8/4 och virka 1 fm i varje m. Sluta v med 1 sm i 1:a fm.

Nu virkas varje udd var för sig fram och tillbaka:

V. 1: 1 sm i var och en av följande 6 m, 5 lm, hoppa över 2 m, 1 sm i var och en av följande 3 m, vänd.

V. 2: 10 st i lmb, hoppa över 2 m, 1 sm i var och en av följande 2 m, vänd.

V. 3: (1 st, 1 lm) i var och en av följande 9 st, 1 st i 10:e st, hoppa över 1 m, 1 sm i nästa m, vänd.

V. 4: 1 fm i varje st och 1 fm runt varje lm = 19 fm, 1 sm i nästa m, vänd.

V. 5: 1 sm i var och en av de första 3 fm, *(1 fm, 3 lm, 1 sm) = 1 picot i nästa maskas bakre maskbåge, hoppa över 1 m*, upprepa från * till * ytterligare 7 ggr, 1 sm i nästa m.

Upprepa dessa 5 v för varje udd, uddarna virkas ihop på 5:e v, och på de följande uddarna ersätts 2:a lm på den första picoten med 1 sm i 8:e picoten från föregående udd.

MONTERING

Lägg volang 1 utmed det översta aviga varvet på nederdelen och virka fast den med sm i Anchor Artiste fg. 308. Lägg volang 2 utmed det aviga varvet i mitten på nederdelen och virka fast den med sm i Anchor Artiste fg. 300. Lägg volang 3 utmed det nedersta aviga varvet på nederdelen och virka fast den med sm i Anchor Artiste fg. 312. Placera bandet i hålv i midjan.

TVÄTTRÅD

Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt, torkas liggande.

Coats Expotex AB

Idéna

Design: Jette Magnussen

Beskrivning: Rachel Sögaard

Översättning: Anne Jonsson

Tel 031-7214500

www.coatscrafts.se

FÅR EJ KOPIERAS!

Spara banderollerna, det är ditt värdebevis, vid ev. reklamation kontakta din garnbutik.

