

CATANIA FINE



Schachenmayr

smc

Kyckling i CATANIA FINE

Garn: Catania Fine, 100% bomull, 1 n = 50 gr, 165 m

Storlek: ca 8 cm hög (sittande)

Garnåtgång: 1 n i vardera färg: 1018, 1012

Virknål: Milward 3 mm

Tillbehör: fyllning riskorn

Masktäthet: ca 30 fm med virknål 3 mm = 10 cm OBS! Virkar du för fast, byt till grövre virknål, virkar du för löst, byt till finare virknål.

Virkförklaringar

Lm (luftmaska): Gör en ögla X stick ner nålen i öglan och drag igenom garnet. Upprepa från X tills önskat antal m erhållits.

Sm (smygmaska): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m, drag denna m igenom m på nålen.

Fm (fast maska): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag garnet igenom dessa 2 m.

Minskning

Virka ihop 2 fm: stick in nålen i den första fm och hämta tråden, stick sedan in nålen i den andra fm och hämta tråden, gör 1 omslag och drag genom alla 3 m på nålen.

Ett tips! Det är alltid en god idé att läsa igenom hela texten innan du påbörjar ditt arbete.

KYCKLING

KROPP OCH HUVUD

Lägg med virknål 3 och fg 1018 upp 2 lm, virka 6 fm i den första lm.

Upprepa X X

Varv 2: 2 fm i varje fm = 12 fm

Varv 3: X 1 fm, 2 fm i nästa fm X = 18 fm

Varv 4: X 2 fm, 2 fm i nästa fm X = 24 fm

Varv 5: X 3 fm, 2 fm i nästa fm X = 30 fm

Varv 6: 30 fm

Varv 7: X 4 fm, 2 fm i nästa fm X = 36 fm

Varv 8-9: 36 fm

Varv 10: X 4 fm, minska 1 fm X = 30 fm

Varv 11-13: 30 fm

Varv 14: minska till 15 fm

Varv 15: 15 fm

Varv 16: 2 fm i varje fm = 30 fm

Varv 17: X 4 fm, 2 fm i nästa fm X = 36 fm

Varv 18: 36 fm

Varv 19: X 5 fm, 2 fm i nästa fm X = 42 fm

Varv 20-28: 42 fm

Varv 29: X 5 fm, minska 1 fm X = 36 fm

Varv 30: X 4 fm, minska 1 fm X = 30 fm

Varv 31: X 3 fm, minska 1 fm X = 24 fm

Häll i risgrynen

Varv 32: minska till 12 fm. Tag av garnet och fäst ihop öppningen.

VINGAR (VIRKA 2 ST)

Lägg med virknål 3 och fg 1018 upp 2 lm, virka 6 fm i den första lm.

Upprepa X X

Varv 2: 2 fm i varje fm = 12 fm

Varv 3: 12 fm

Varv 4: X 1 fm, 2 fm i nästa fm X = 18 fm

Varv 5-7: 18 fm

Varv 8: X 1 fm, minska 1 fm X = 12 fm



NÄBB

Lägg med virknål 3 och fg 1012 upp 2 lm, virka 6 fm i den första lm.

Upprepa X X

Varv 2: 2 fm i varje fm = 12 fm

Lägg upp 2 lm, virka 6 fm i den första lm.

Tag av garnet.

BEN (VIRKA 2 ST)

Lägg med virknål 3 och fg 1012 upp 2 lm, virka 6 fm i den första lm.

Upprepa X X

Varv 2-8: 6 fm. Tag av garnet.

TÅR (VIRKA 6 ST)

Lägg med virknål 3 och fg 1012 upp 2 lm, virka 6 fm i den första lm.

Upprepa X X

Varv 2-4: 6 fm. Tag av garnet.

MONTERING

Sy på tårna på benen och fäst benen vid kroppen. Sy på näbben. Sy på vingarna. Sy 2 ögon med svart restgarn.

Coats Expotex AB

SMC

Beskrivning

Katarina Segerbrand

Tel: 031-7214500

FÅR EJ KOPIERAS!

Spara garnbanderollerna, det är ditt värdebevis, vid ev. reklamation kontakta din garnbutik.

